

با تشکر از خرید شما.

با XCart جهش در فروش رو تجربه کن.

جهت نصب و فعال سازی پلاگین مراحل زیر را دنبال نمایید.

بخش اول: فعال سازی پلاگین

پس از نصب پلاگین، کد لایسنس خود را وارد و پلاگین را فعال نمایید. سپس به ترتیب زیر شروع به فعال سازی بخش‌های مختلف پلاگین کند.

بخش دوم: تنظیمات اولیه

1. تنظیمات کلی

a. منوی XCart < عمومی < فعال سازی پلاگین
i. ابتدا این گزینه را فعال نمایید.

b. شروع ردیابی از صفحه Cart

i. با فعال سازی این گزینه، سبد خرید کاربر دقیقاً پس از زدن دکمه افزودن به سبد خرید شروع به ردیابی می‌شود.

c. فعال سازی کرون یادآور پیامکی

i. با فعال کردن این گزینه، قابلیت ارسال پیامک از طریق Cronjob فعال می‌شود. (اطلاعات بیشتر در بخش سوم)

d. اجرای خودکار پس از X دقیقه

i. مشخص می‌کند فایل کرون پس چند دقیقه شروع به فعالیت کند. بطور مثال در صورتی که روزانه بالای ۱۰۰۰ بازدید کننده یکتا دارید این عدد را بر روی ۵ دقیقه تنظیم کنید. بطور کلی برای وبسایت‌های زیر ۱۰۰۰ بازدید کننده در روز می‌توانید این عدد را ۲۰ دقیقه بگذارید.

بخش دوم: فعال سازی CronJob

گاهی نیاز است برخی فایل های php در هاست، در زمان های خاص و به صورت منظم اجرا شوند. برای مثال اگر در نظر دارید یک دستور هر ساعت یا هر روز یا هر ماه و یا هر سال اجرا شود در این حالت باید از کرون جاب استفاده کنید.

- فعال کردن کرون جاب برای کارکرد بخش یا آور XCart الزامی می باشد.

کرون:

`php /home/rootname/yoursite.com/wp-content/plugins/xcart/includes/cron.php`

شما باید ابتدا در کد کرون بالا بخش rootname را با نام روت خود و سپس yoursite.com را با آدرس وبسایت خود جایگزین نمایید.

مثال:

`php /home/pournasir/pournasir.com/wp-content/plugins/xcart/includes/cron.php`

فعال سازی در Cpanel

1. پس از ورود به Cpanel به بخش Cronjob وارد شود.
 2. گزینه common setting را بر روی زمان مورد نظر تنظیم کنید. (پیشنهاد ما هر ۵ دقیقه و یا ۱ ساعت یکبار است).
 3. در بخش command کد کرون را با آدرس سایت خود وارد نمایید.
 4. باقی بخش ها را بدون دست زدن رها نمایید و دکمه add new cron job را بزنید.
- مثال:** کرون زیر برای اجرا در هر ۱ دقیقه تنظیم شده است.

Common Settings

Once Per Minute(*****)

Minute:

*

Once Per Minute(*)

Hour:

*

Every Hour (*)

Day:

*

Every Day (*)

Month:

*

Every Month (*)

Weekday:

*

Every Day (*)

Command:


php /home3/pournasi/xcart.pournasir.com/wp-content/plugins/xcart/includes/cron.php

Add New Cron Job

فعال سازی کرون در Directadmin

1. پس از ورود به Directadmin به بخش advanced future سپس بخش cronjob وارد شود.
2. همانطور که مشاهده می کنید کارکتر * با یک / و عدد وارد شده است. پس اگر بخواهید یک زمان بطور مداوم اجرا شود باید (عدد/*) قرار بدید.
3. مثال زیر به این معناست که وقتی ساعت ۱۵ شد هر ۳۰ دقیقه فایل اجرا شود. مثلا اگر جای ۳۰ عدد ۵ باشد فایل هر ۵ دقیقه یکبار اجرا می شود تا ساعت ۱۵ تمام شود و ساعت ۱۶ شود.

Current Time: Sat Jul 8 04:56:01 2017

Create a New Cron Job			<input type="checkbox"/> Run on @reboot
Minute	<input type="text" value="*/30"/>	 ساعت	0-59
Hour	<input type="text" value="15"/>		0-23
Day of Month	<input type="text" value="*"/>	هر روز	1-31
Month	<input type="text" value="*"/>	هر ماه	1-12
Day of Week	<input type="text" value="*"/>	هر هفته-هر روز	0-7 (0 or 7 = Sunday)
Command	<input type="text" value="/home/"/>		<input type="button" value="Prevent Email"/>
			<input type="button" value="Add"/>

Advanced Search

بخش سوم: فعال سازی SMS

XCart با پلاگین WP SMS همگام سازی شده و از اکثر درگاه‌های SMS پشتیبانی می‌کند. برای فعال سازی قابلیت ارسال زماندار پیامک، ابتدا باید یک سرویس ارسال SMS با قابلیت ارسال به بلک لیست (خط خدماتی) تهیه کنید. پیشنهاد ما به شما شرکت **کاوه نگار** می‌باشد.

فعال سازی ارسال پیامک:

1. ابتدا پلاگین WP SMS را از مخزن وردپرس نصب کنید.
2. سپس با توجه به درگاه ارسال پیامکی که خریداری کردید، از تنظیمات WP SMS بخش درگاه را تکمیل نمایید. (پیشنهاد درگاه کاوه نگار)
3. در بخش تنظیمات WP-SMS تنها نیاز است نام درگاه را بر روی کاوه نگار گذاشته و فیلدهای شماره ارسال کننده و کلید API را وارد نمایید. (کلید API در بخش حساب من در وبسایت کاوه نگار پیدا کنید.)

4. سپس از منوی XCart > تنظیمات > فعال سازی ارسال پیامک > تیک گزینه فعال سازی درگاه پیامک را بزنید.
5. فیلد شماره تماس ارسالی همان خط اختصاصی شما در درگاه پیامک (کاوه نگار) می‌باشد.
6. API Key در پنل کاوه نگار در بخش حساب کاربری می‌باشد. در صورتی که درگاه شما API Key نداشته باشد با ارسال تیکت به درگاه خود، آن را از پشتیبان دریافت نمایید.

پیشنهادات

نوشته‌ها

رسانه

برگه‌ها

دیدگاه‌ها

ووکامرس

محصولات

تجزیه و تحلیل

بازاریابی

نمایش

افزونه‌ها

کاربران

ابزارها

تنظیمات

XCart

XCart

XCart جهش اتوماتیک فروش :

در این بخش می‌توانید تنظیمات کلی پلاگین را تغییر دهید. لطفاً بخش‌ها را با دقت مطالعه فرمایید.

فعال سازی پیامک

پیشنهاد ما استفاده از سرویس پیامکی کاوه نگار است.

فعال سازی درگاه پیامک

شماره ارسال کننده

API Key

ذخیره تغییرات

6274527874972146

8273rf8ve9ufv3297vf93uv82vc92v49cv927e9y2v8v9u3

بخش چهارم: فعال یادآور اتوماتیک

1. منوی XCart > پیامک
2. در این بخش می‌توانید متن پیامک را با توجه به راهنمای تنظیمات تکمیل کنید.
3. با استفاده از اضافه کردن پیامک جدید هم می‌توانید تعداد دیگری پیام اضافه نمایید.

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر یا کانفیگ اختصاصی از تیکت پشتیبانی ژاکت استفاده نمایید.

Pournasir.com